


用手機鏡頭當成電腦鏡頭使用


- 1.連結 <https://www.e2esoft.com/ivcam/>網頁，下載電腦程式安裝
- 2.教室電腦點網頁 windows logo 下載程式安裝，手機請掃紅框 QR CODE 安裝。手機和教室電腦都要裝 Ivcam 程式。



- 3.手機及教室桌機設備都安裝完程式，手機和教室桌機皆打開 IVCAM 程式。



- 4.查詢教室桌機 IPV4 的 IP 位置，方法請參考下圖



設定

Windows 設定

尋找設定



系統
顯示器、音效、通知、電源



裝置
藍牙、印表機、滑鼠



電話
連結您的 Android、iPhone



網路和網際網路
Wi-Fi、飛航模式、VPN



個人化
背景、鎖定畫面、色彩



應用程式
解除安裝、預設值、選用功能



帳戶
您的帳戶、電子郵件、同步設定、工作、家庭



時間與語言
語言、地區、日期



遊戲
Xbox Game Bar、擷取、遊戲模式



輕鬆存取
朗讀程式、放大鏡、高對比



搜尋
尋找我的檔案、權限



隱私權
位置、相機、麥克風



更新與安全性
Windows Update、復原、備份

命 首頁

尋找設定

網路和網際網路

狀態

Wi-Fi

乙太網路

撥號

VPN


飛航模式

行動熱點

Proxy

狀態

網路狀態



乙太網路
私人網路

您已連線到網際網路

若您使用的行動數據方案受限，可將此網路設為計量付費連線或變更其他內容。



乙太網路
最近 30 天內

31.65 GB

內容

數據使用量



顯示可用網路

檢視您周圍的連線選項。

進階網路設定



變更介面卡選項

檢視網路介面卡及變更連線設定。



網路和共用中心

對於您連線的網路，決定您要共用的項目。

組合管理



Wi-Fi
未連線



Intel(R) Wireless-AC 9560 160M...



藍牙網路連線
未連線



Bluetooth Device (Personal Are...



乙太網路
SSPS





Realtek PCIe GbE Family Contro...




區域連線* 12
已啟用



Microsoft Wi-Fi Direct Virtual A...




5.確認手機打開 IVCAM APP




6.點+輸入上面查到的教室電腦桌機的 IPV4 位址(10.235.76.X)

4:00




正在尋找 iVCam 電腦...





7.接著點下圖搜尋按鈕，稍待一下您的手機畫面就會投到電腦 iVCAM 的視窗內。

4:00



正在尋找 iVCam 電腦...






8.手機切換前置鏡頭，就可以進行視訊教學了，手機會跳出一些廣告，關閉就好。



9.開啟 google meet 測試



設定

音訊

視訊

主辦人控制項

成功抓取到手機

攝影機

e2eSoft iVCam

最大傳送解析度

自動

最大接收解析度

自動

設定

 音訊

 視訊

 主辦人控制項

通訊 - 麥克風 (e2eSoft iVCam)

預設 - 麥克風 (e2eSoft iVCam)

麥克風 (e2eSoft iVCam)

讓手機當成您的麥克風

麥克風 (Realtek(R) Audio)

預設外接耳麥

喇叭 (Realtek(R) Audio)



使用不同裝置做為麥克風和喇叭可能會產生回音。[瞭解詳情。](#)